

## Gestion une fois les rouleaux de gazon pré-cultivé réceptionnés

Les plaques qui ne seront mise en place que le jour suivant doivent être déroulées (si les plaques restent enroulées elles s'échauffent et jaunissent) et les arroser suffisamment, sans toutefois les noyer.

Si les plaques sont stockées à l'ombre ne pas les dérouler et ne pas les arroser

Nous recommandons toutefois de mettre en place les rouleaux le plus rapidement possible après la réception.

## Entretien après la pose

1. Durant toute la phase de reprise (environ 15 jours) garder les plaques et le sol bien humide et ne pas marcher sur la surface nouvellement plaquée, ou alors tout en douceur.
2. Dès que le gazon a une hauteur de 6-8 cm, effectuer la première tonte. Suivant la météo, le type de graminées et la quantité d'eau apportée, celle-ci interviendra après environ 15 jours après la pose.
3. Après la seconde tonte le gazon est pleinement utilisable et peut-être piétiné normalement.
4. Afin que le gazon reste dans le même état que lors de la pose, après la seconde tonte il faudra respecter les mesures d'entretien usuelles. Vous trouverez toutes les indications se rapportant à l'entretien du gazon dans notre brochure «conseils pour le jardin et pour une fumure appropriée et respectueuse de l'environnement».
5. Pour les gazons pré-cultivés posés sur des sols lourds, il est fortement recommandé d'aérer ces surfaces après deux mois.

Les autres mesures d'entretien sont les mêmes que pour un gazon normal. Seul un gazon nourrit, tondu et scarié régulièrement restera en bon état durant de longues années.

## Problèmes de reprises après la pose ?

Le gazon pré-cultivé s'enracine sans problèmes dans la majeure partie des cas. Si toutefois ceci ne devait pas être le cas après 3-4 semaines, il peut y avoir différentes raisons à cela :

- Les plaques de gazon étaient abimées (transport, stockage)
- Avant la pose aucune fumure n'a eu lieu, ou la fumure apportée n'était pas la bonne.
- Le gazon a été posé sur un sol mal préparé (mottes) sur lequel les plaques n'étaient pas en contact régulier avec le sol
- Excès d'humidité au niveau des racines (arrosage trop important et sol compacté)

*Hauert*

Hauert HBG Engrais SA  
Dorfstrasse 12

CH-3257 Grossaffoltern

Téléphone +41 (0)32 389 10 10

Fax +41 (0)32 389 10 14

[www.hauert.com](http://www.hauert.com)

*Hauert*

## Conseils pour la pose de gazon pré-cultivé



Pour obtenir rapidement un gazon parfait

Le gazon pré-cultivé (ou gazon de plaquage) présente un tapis de graminées dense et robuste, sans mauvaises herbes, en seulement quelques semaines il est parfaitement praticable. Avec un gazon de plaquage vous gagnez 2 à 3 mois par rapport à un semis normal. Les rouleaux de gazon pré-cultivé peuvent être posés toute l'année, à l'exception des périodes de gel. Votre jardinier-paysagiste vous conseillera de manière compétente et effectuera une mise en place professionnelle. Vous avez la possibilité d'acheter des rouleaux de gazon pré-cultivé dans votre Garden-centre. A l'aide des conseils indiqués dans cette brochure vous pourrez porter les plaques de gazon vous-même. Pour des nouveaux gazons ou pour des surfaces plus importantes nous vous recommandons toutefois de faire faire les travaux par un professionnel.

### Préparation du sol pour des nouveaux aménagements

1. Ameubler profondément la surface destinée au gazon de plaquage et obtenir une structure grumeleuse (à l'aide d'une fraise ou d'un croc). Si nécessaire améliorer la structure du sol préalablement (voir conseils Hautert).

2. Eliminer les « corps étrangers » tels que cailloux, racines, rhizomes etc. avec un râteau.

3. Egaliser et passer le rouleau (après avoir roulé le terrain, le niveau du sol devra être environ 2,5 cm plus bas que la hauteur finale visée après la pose du gazon)

4. Semis d'un engrais pour semis + un accélérateur d'enracinement. Mélanger le tout en surface et repasser le rouleau

5. Aplanir les dernières irrégularités du terrain avec un râteau.



### Préparation du sol pour des rénovation

Evacuer le vieux gazon à l'aide d'une démotreuse ou avec une pelle et ameubler le sol. Pour autant que le terrain ne soit pas compacté en profondeur ameubler le terrain uniquement en surface.

Par contre en cas de compactage en profondeur (si jusqu'ici l'eau ne s'écoulait plus lors de fortes périodes de pluies) il serait nécessaire d'ameubler le terrain plus profondément. Pour la suite des travaux de préparation, voir sous « préparation du sol pour des nouveaux aménagements », dès le point 2.

### Règle générale :

*Le sol doit être aussi bien préparé que pour un semis de gazon normal !*



### Conseils Hautert

#### Possibilités pour améliorer le sol avant les derniers travaux de planie et d'égalisation :

**Pour des sols argileux**  
 afin d'améliorer la perméabilité, apporter 3 à 4 litres par m<sup>2</sup> de sable pauvre en chaux ou de la perlite et mélanger le tout avec la terre en place sur une profondeur d'environ 10 cm

**Pour des sols pauvres en humus ou présentant peu de structure**  
 Apporter 2 à 4 l de compost bien mûr et mélanger avec la terre en place sur une profondeur de 10 cm environ.

### Fumure avant la pose

Hautert Ha-Ras engrais 100 - 150 g/m<sup>2</sup>  
 + ev. Expert Cornsol (accélérateur d'enracinement) 100 g/m<sup>2</sup>

Eprendre régulièrement avant la pose des rouleaux de gazon et enfouir légèrement. Environ 4 à 6 semaines après la pose, débouter la fumure normale, d'après le programme de fumure adapté à l'utilisation (Ha-Ras engrais gazon ou Tardit gazon) de la surface.

### Pose du gazon de plaquage

1. Pour des petites surfaces ou pour des endroits difficilement accessibles, les rouleaux de gazon peuvent être posés manuellement. Par contre pour des surfaces plus importantes, utiliser une dérouleuse ou un autre système mécanique de pose.

2. Poser les rouleaux en quinconce, en veillant à ce que les plaques soient bien jointes les unes aux autres, sans que les plaques ne se chevauchent.

3. Dans les coins ou en bordure de pose, couper soigneusement les bandes à la longueur requise à l'aide d'un bon couteau.

4. Ne pas marcher sur la surface de pose et le gazon pré cultivé. Utiliser dans ces cas des panneaux de coffrage ou des planches larges. Si toutefois il n'est pas possible d'éviter de marcher sur ces surfaces, mettre des chaussures avec des semelles à profil plat.

5. Tasser soigneusement avec un rouleau

6. Arroser abondamment le gazon posé, jusqu'à ce que toute la plaque ainsi que le sol se trouvant immédiatement sous celle-ci soit bien mouillée (environ 15-20 l par m<sup>2</sup>).

### Remarque:

Dans un premier temps, suite aux arrosages importants, il peut y avoir un développement de champignons. Ces petits champignons de couleur brune disparaîtront dès que l'intensité des arrosages diminuera après la reprise du gazon.